

Kombinace interních a externích skladů

V BizBoxu je možné **používat kombinaci interního a externího skladu** (včetně ruční editace položek).

K nastavení e-shopu je možné mít přiřazenou pouze jednu konfiguraci skladů. Konfigurace skladů určuje, zda budou sklady **externí** (automatická aktualizace skladů z externího zdroje; například Pohoda) či **interní** (v BizBoxu jsou vytvářeny příjmy i výdeje; veškerá správa skladů tak probíhá v BizBoxu).

V případě, že potřebujete vytvořit **kombinaci těchto přístupů** (část skladové zásoby si chcete evidovat v BizBoxu a část chcete přebírat externě), je nutné založit v aplikaci Konfigurace skladů nový sklad typu **Interní sklad v BizBoxu**. Při zakládání konkrétních skladů pak určíte, které budou interní a které externí (počet skladů, které budete používat, není nijak omezen).

V rámci nastavení konfigurace skladů je určeno, **zda bude možné položky na externích skladech ručně editovat**.

Aby bylo možné tuto funkcionalitu využívat, je potřeba mít na účtu povolen **speciální adon**. **Kontaktujte prosím náš support**, který vám v případě potřeby addon nastaví a provede potřebné úpravy.

Nastavení

Editace dostupného množství

Pro **externí sklady** (ať už se jedná o externího poskytovatele skladu nebo externí sklad v rámci interního BizBoxího skladu) je možné zapnout **editaci dostupného množství**. Toto nastavení se nachází v aplikaci Konfigurace skladů (modul Administrace), kde můžete editaci povolit.

Pokud je nastavení povolené, znamená to, že v modulu Produkty v aplikaci Sklady (v detailu konkrétního skladu) můžete **externím skladům jednoduše přepisovat počty jednotlivých produktů, které jsou na skladě**.

Platí, že tuto editaci dostupného množství produktů lze provádět pouze u takových skladů, které jsou **externí** (ať už se jedná o externího poskytovatele skladu, jako je například Pohoda, nebo o interní sklad v BizBoxu, který je označen jako externí). Pokud zároveň využíváte **automatizovaný přenos skladových zásob z externího zdroje**, mohou být tyto vámi provedené editace **přepsány příštím importem** z tohoto zdroje.

Externí sklady v rámci interního skladu

Pokud používáte interní BizBoxí sklad, standardně pro tento sklad vytváříte příjmy a výdeje – skladové hospodářství probíhá kompletně v BizBoxu.

K tomuto skladu si můžete vytvořit druhý sklad, jehož skladovou zásobu můžete:

- **Automatizovaně synchronizovat** z externího zdroje (například Pohoda, XML nějakého dodavatele a podobně).

- **Řídit ručně pouhým doplněním aktuálního množství** (v případě, že je v konfiguraci skladů povolena editace skladového množství); pokud budete ručně editovat množství u skladu, který se zároveň automatizovaně synchronizuje, je možné, že dojde k přepsání vámi zadaných hodnot importem skladové zásoby z externího zdroje.

Práce v aplikaci

V modulu **Produkty** v aplikaci **Sklady** vidíte **přehled dostupných skladů**, které vám dle požadavků nachystá náš support.

V aplikaci můžete vidět, které **sklady jsou externí** (ty mohou být automatizovaně synchronizovány s externí službou) a které jsou **interní** (fungují na principu příjemek a výdejek v BizBoxu) – pokud tuto informaci nevidíte, zobrazte si prosím sloupec Externí. Jestliže je v konfiguraci skladů povolen příznak editace skladového množství, můžete externím skladům **ručně editovat počty** naskladněných produktů.

V detailu externího skladu, do kterého se dostanete dvojklikem na vybraný sklad, můžete na tabu **Skladová zásoba** pomocí tlačítka **Přidat** dohledat pomocí názvu, kódu nebo EANu produkty ze svého katalogu a zadat množství, které je momentálně na skladě dostupné. Tím dojde ke vzniku skladové karty, kterou poté již stačí editovat.

Existující záznamy lze upravit (dvojklikem nebo pomocí tlačítka Upravit v panelu nástrojů) a změnit počet jednotek, které jsou skladem. Poté je nutné celý sklad uložit pomocí tlačítka **Uložit**.

Produkty na webu

Na webu se pro všechny produkty **skladová zásoba sčítá**. Pokud tedy budete mít **10 kusů** produktu X na **interním** skladě (naskladněno příjemkou) a **5 kusů** produktu X na **externím** skladu, kde jste těchto 5 kusů zadali ručně, na webu bude zobrazeno, že je **dostupných 15 kusů** produktu X. Zákazníci si tedy mohou koupit všech 15 kusů.

Odbavení objednávky

Pro odbavení objednávky (zásilky) je **nutné mít** na interním skladu dostupných všech **15 kusů** produktu X z předchozího příkladu. Abyste tedy mohli objednávku úspěšně vyřídit, je nutné 5 kusů z externího skladu **doskladnit na interní sklad** tak, aby bylo možné udělat výdejku na všech 15 kusů (výdejka se vytváří automaticky při vyřízení/zabalení objednávky dle nastavení vašeho účtu).



BizBox, s.r.o.

Roubalova 383/13, Stránice
602 00 Brno
Česká republika

IČO 293 52 568
DIČ CZ 293 52 568

+420 725 268 999
info@bizbox.cz
www.bizbox.cz